

Manual de Usuario:

CARLO[®]

POSITION MANAGER

Gestión automática por R para posiciones abiertas: Break Even, Parcial y trailing por pasos

Versión	1.00
Actualizado	2026-02-17
Web	saladeltrading.com
Soporte	saladeltrading@gmail.com

Uso privado. Prohibida la redistribución del archivo .mq5/ex5 sin autorización escrita.

Aviso Importante: Copyright, Reventa y Riesgo Operativo

Este documento y el sistema CARLO son propiedad intelectual de Sala del Trading / Henry Lucena. Su distribución, reventa, préstamo, copia o publicación (total o parcial) sin autorización está estrictamente prohibida.

Si obtuviste este sistema por reventa, "intercambio", regalo o cualquier canal no oficial, debes saber lo siguiente:

- No podemos garantizar el funcionamiento correcto del sistema ni su configuración.
- Las copias no oficiales suelen estar modificadas, incompletas o desactualizadas, y eso puede causar errores de ejecución, gestión incorrecta del riesgo, cierres inesperados o comportamiento impredecible.
- En trading, un fallo técnico o una mala gestión puede traducirse en pérdidas significativas, incluso daños graves a la cuenta.

Tu seguridad y tu capital dependen de usar una versión oficial.

Para evitar riesgos, este sistema debe adquirirse únicamente de forma directa a través de Sala del Trading o Henry Lucena.

¿Qué hacer si no lo compraste de forma oficial?

Detén el uso del sistema y contacta a Sala del Trading para verificar tu acceso y recibir la versión correcta:

Soporte: saladeltrading@gmail.com

La reventa no autorizada perjudica al usuario final.

Quien revende copias no oficiales expone a terceros a un producto potencialmente alterado, sin soporte y sin control de versión, lo cual incrementa el riesgo operativo y genera experiencias negativas para el comprador.

CONTENIDO

1. Qué hace el bot
2. Concepto de R
3. Como funciona el bot
4. Inputs: Que significa cada uno
5. Ejemplos de configuración
6. Ejemplos paso a paso
7. Cómo sacarle el máximo provecho
8. Solución de problemas
9. Preguntas Frecuentes (FAQ)

1. QUÉ HACE EL BOT

CARLO® es un asistente que gestiona tus operaciones ya abiertas.

No abre entradas
No genera señales
No decide dónde comprar o vender.

Solo hace esto: mueve tu Stop Loss y hace cierres parciales cuando la operación va a tu favor.

Funciona para todas tus operaciones abiertas, en cualquier símbolo (forex, oro, índices, etc.) y en casi cualquier broker, siempre que:

Requisito clave: : La operación tenga Stop Loss puesto desde el inicio.

¿Qué puede hacer automáticamente?

- Mover el Stop Loss a Break Even (o un poco en ganancia)
- Cerrar una parte de la operación (parcial) cuando llegues a una ganancia definida
- Subir el Stop Loss por pasos (trailing por R) para ir asegurando ganancias.
- Cerrar toda la operación al llegar a un objetivo en R (opcional).

2. CONCEPTO DE R

“R” es tu riesgo inicial. Piensa en 1R como: lo que estás dispuesto a perder en esa operación.

Ejemplo :

Compras en 100 y pones Stop Loss en 90. Estás arriesgando 10 puntos. Eso es 1R.

- Si el precio llega a 110, vas en +1R.
- Si llega a 120, vas en +2R.
- Si llega a 130, vas en +3R.

El bot usa esa medida para tomar decisiones de forma ordenada.

En cuanto una operación tenga Stop Loss, el bot la detecta y empieza a gestionarla.

3. CÓMO FUNCIONA EL BOT

Cuando tu operación avanza a tu favor:

Break Even (BE)

Mueve tu Stop Loss cerca del punto de entrada para “proteger” el trade.

Parcial

Cierra una parte de la operación (por ejemplo 50%) para asegurar ganancia.

Trailing por pasos

Va subiendo el Stop Loss por “escalones” (cada 0.5R, 1R, 2R...) para ir asegurando más ganancia mientras el precio avanza.

Cierre final opcional

Si tú quieres, le dices: “cuando llegue a 10R cierra todo”.

Si no, puedes dejar correr hasta donde llegue.

- Revisa tus operaciones cada X segundos (Chequeo).
- Fija el 1R usando la distancia entre Entrada y el Stop Loss que tenía cuando detectó la operación por primera vez.
- Según el avance en R, ejecuta: Break Even, Parcial, Trailing y/o cierre final.

Importante: El bot fija el 1R al detectar el ticket. Si cambias el SL de forma grande después, el bot seguirá usando el 1R original para calcular los niveles.

4. INPUTS: QUÉ SIGNIFICA CADA UNO

Filtro (opcional)

Input	Recomendación	Qué hace
Filtrar por Magic	OFF (recomendado para la mayoría)	Gestiona todas las operaciones abiertas.
	ON	Solo gestiona operaciones con un “Magic” específico (esto es útil si usas otros bots y no quieres que el manager los toque).

Magic a gestionar: El número “magic” que quieres gestionar (solo si activaste el filtro)

- Si no sabes qué es esto: déjalo como está (OFF).

Frecuencia

Input	Qué hace
Chequeo (seg)	Cada cuántos segundos el bot revisa tus operaciones para gestionarlas.

Recomendación	Qué hace
1 segundo	Súper reactivo (bien).
2-3 segundos	Más suave (también bien).
5 segundos	Suficiente para swing, menos carga.

Recomendado general: BE en: 1.0R
BE +: 0.10R

Break Even

Input	Recomendación	Qué hace
Activar BE	ON	Hace Break Even
	OFF	No lo hace

BE en (R): En qué punto se activa el Break Even.

Ejemplo:

- 1.0 → se activa cuando llegas a +1
- 0.5 → se activa en +0.5R (más agresivo)
- 2.0 → se activa en +2R (más conservador)

BE + (R): Cuánto “extra” deja el Stop por encima del precio de entrada (para no quedar exactamente en BE).

Ejemplos:

- 0.10 → BE + 0.1R (típico)
- 0.00 → BE exacto
- 0.20 → BE + 0.2R (más holgado)

Recomendado general: BE en: 1.0R
BE +: 0.10R

Parcial

Input	Recomendación	Qué hace
Activar Parcial	ON	Cierra un porcentaje cuando llega a X R
	OFF	No cierra parcial

Parcial en (R): En qué punto hace el cierre parcial.

Ejemplos:

- 2.0R → típico
- 1.5R → más agresivo
- 3.0R → más conservador (dejas correr más antes de cobrar)

% a cerrar: Qué parte de la posición cierra cuando toca el parcial.

Ejemplos:

- 0.50 → 50%
- 0.30 → 30%
- 0.70 → 70%

SL después (R): Luego del parcial, dónde pone el Stop Loss del resto.

Ejemplos:

- 1.0 → asegura +1R en lo que queda
- 0.5 → asegura +0.5R
- 2.0 → asegura +2R (más agresivo asegurando)

Recomendado general: Parcial en: 2.0R
% a cerrar: 50%
SL después: 1.0R

Trailing por pasos:

Este es el “modo dejar correr ganancias” pero de forma ordenada.

Input	Recomendación	Qué hace
Activar Parcial	ON	Mueve el stop por pasos
	OFF	No trailing (solo BE/parcial si están activos)

**Inicia en (R) →
InpTrailStartR**

Desde qué nivel de ganancia empieza a hacer trailing.

Ejemplos:

- 2.0 → empieza a trail desde +2R (más rápido)
- 3.0 → empieza desde +3R (típico)
- 4.0 → más conservador

Paso (R) → InpTrailStepR

Cada cuánto sube el stop.

Ejemplos:

- 0.5 → sube cada 0.5R (más agresivo)
- 1.0 → sube cada 1R (equilibrado)
- 2.0 → sube cada 2R (más “relajado”)

Asegurar (R) → InpTrailLockR

Cuánto “aire” le das al precio.

Es la distancia (en R) que dejas entre el profit actual y el Stop:

- Lock 1.0R: más equilibrado
- Lock 0.5R: más apretado (te saca fácil, pero asegura más)
- Lock 2.0R: más holgado (deja respirar, asegura menos)

Ejemplo con Start=3R y Lock=1R:

- En 3R → SL queda en +2R
- En 4R → SL queda en +3R
- En 5R → SL queda en +4R

Mejora mín. (pts)

Para evitar que el bot intente mover el Stop por cambios mínimos.

0 = sin filtro (normal)

10–30 = útil si tu broker rechaza cambios por distancia mínima o si hay mucho “ruido”.

Recomendado general: Start: 3.0R
Step: 1.0R
Lock: 1.0R
Mejora mín: 0

Salida

Input	Recomendación	Qué hace
Cerrar en R	ON	Cierra todo cuando llegue a “R de cierre”
	OFF	No hay cierre final (dejas correr hasta que el Stop lo saque)

R de cierre

El objetivo final en R.

Ejemplos:

- 5R → cierra en 5R
- 10R → cierra en 10R
- 20R → cierra en 20R

Recomendado general: Si eres de “cobrar y asegurar”: activa el cierre (5R–10R)
Si eres de “dejar correr”: desactívalo y deja que el trailing haga el trabajo

5. EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN LISTOS

Usa estas configuraciones como guía. Ajusta según el activo y tu tolerancia a retrocesos.

Ejemplo 1: Estilo balanceado (recomendado para la mayoría)

BE: ON | 1.0R | +0.10R
Parcial: ON | 2.0R | 50% | SL a +1.0R
Trailing: ON | Start 3.0R | Step 1.0R | Lock 1.0R
Cierre: ON | 10R (o 5R si eres más conservador)

Qué logra: proteges pronto, cobras algo en 2R y dejas correr el resto con control.

Ejemplo 2: Scalping agresivo (asegurar rápido)

BE: ON | 0.5R | +0.05R
Parcial: ON | 1.5R | 50% | SL a +0.5R
Trailing: ON | Start 2.0R | Step 0.5R | Lock 0.5R
Cierre: ON | 5R–7R

Qué logra: asegura rápido, te protege de retrocesos, ideal si el mercado “devuelve” mucho.

Ejemplo 3: Intradía relajado (dejar respirar)

BE: ON | 1.0R | +0.10R
Parcial: ON | 2.0R | 30% | SL a +1.0R
Trailing: ON | Start 3.0R | Step 1.0R | Lock 2.0R
Cierre: OFF (o 15R si quieres cap)

Qué logra: deja más espacio para tendencias sin que te saque por retrocesos normales.

Ejemplo 4: Swing / tendencias fuertes (dejar correr de verdad)

BE: ON | 1.5R | +0.10R
Parcial: OFF (o 20% en 3R)
Trailing: ON | Start 4.0R | Step 2.0R | Lock 2.0R
Cierre: OFF

Qué logra: prioriza capturar movimientos grandes, menos “micromanagement”.

6. EJEMPLOS PASO A PASO

Usa estas configuraciones como guía. Ajusta según el activo y tu tolerancia a retrocesos.

Ejemplo: Compra en 100, Stop Loss inicial en 90. Tu 1R = 10 puntos.

Ejemplo balanceado

- A +1R (110): SL a 101 (BE + 0.10R).
- A +2R (120): cierra 50% y SL del resto a +1R (110).
- A +3R (130): trailing sube SL a +2R (120).
- A +4R (140): trailing sube SL a +3R (130)

Ejemplo trailing por pasos (Start 2.5R, Step 0.5R, Lock 0.5R)

- A +2.5R: SL a +2.0R.
- A +3.0R: SL a +2.5R.
- A +3.5R: SL a +3.0R.
- A +4.0R: SL a +3.5R.

7. CÓMO SACARLE EL MÁXIMO PROVECHO

1) Siempre pon Stop Loss desde el inicio

Si abres sin SL, el bot no gestiona esa operación.

2) Usa R como tu “idioma”

Este bot te obliga a operar de manera ordenada:

primero proteger, luego cobrar parcial luego dejar correr con trailing

3) Ajusta según tu realidad, no según “lo ideal”

Si tu instrumento tiene mucho ruido (NAS, oro): usa LockR más grande.

Si operas pares calmados: LockR puede ser más pequeño.

Si te saca mucho: sube LockR o aumenta StepR.

4) Si tienes otros EAs, usa el filtro Magic

Así evitas conflictos.

5) Cierre final (Max R): úsalo como “tope mental”

Para traders que se emocionan y no cierran nunca: ON y listo.

Para trends: OFF y deja que el trailing haga el trabajo.

8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El bot no hace nada

- AutoTrading/Algo Trading debe estar activado.
- Permite trading algorítmico en el EA.
- La operación debe tener Stop Loss.
- Si activaste Filtrar por Magic, revisa que el magic coincida.

No puede mover el Stop Loss

- El broker puede exigir distancia mínima o bloquear cerca del precio.
- Usa trailing menos agresivo (Asegurar mayor).
- Asegúrate de que el símbolo esté visible en Market Watch.

El parcial no se ejecuta

- Puede que tu volumen sea menor al mínimo permitido.
- El broker redondea el volumen a pasos (0.01, 0.1, etc.).

9. PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)

¿En qué gráfico debo poner el bot?

En cualquiera. Con una sola instancia, gestiona toda la cuenta.

¿Qué operaciones gestiona?

Todas las que tengan Stop Loss (a menos que uses filtro por Magic).

¿Qué pasa si abro una orden y minutos después le coloco SL?

Hasta que no haya SL, no gestiona. Al poner SL, empieza a gestionar y fija 1R con ese SL.

Si puse un SL muy grande y luego lo reduzco, ¿se ajusta el 1R?

No. El 1R queda fijado cuando detecta el ticket por primera vez.

¿Y si puse un SL muy pequeño y luego lo alejo?

El 1R se mantiene. Esto puede hacer que BE/parcial/trailing se activen antes o después de lo esperado.

¿Puedo usarlo con otros EAs?

Sí. Para evitar conflictos, activa Filtrar por Magic si lo necesitas.

¿Qué es el Magic?

Es un número que usan muchos EAs para identificar sus operaciones. El filtro sirve para no mezclar gestiones

¿Por qué usa Bid/Ask?

Para medir el avance de forma realista (compras con Bid y ventas con Ask).

¿El spread afecta?

Sí, ligeramente. Es normal.

¿Por qué a veces no mueve el SL exactamente donde debería?

Puede ser por stops level/freeze level del broker o por condiciones de mercado.

¿Qué pasa si cierro manualmente?

El bot deja de gestionarla.

¿Qué pasa si apago MT5 o se cae internet?

Mientras esté apagado, no funciona, es por eso, que es de carácter obligatorio el uso de un VPS para trading <https://www.forexvps.net/>

¿Puedo tener dos instancias del bot?

No es recomendable. Podrían duplicar acciones.

¿Cómo sé que está funcionando?

Activa Mensajes debug para pruebas y revisa el Diario. Luego apágalo.

¿Garantiza resultados?

No. Es una herramienta de gestión, no abrirá operaciones por ti.

Soporte: saladeltrading@gmail.com